



## Inštalácia aplikácie X-Lite


1. **Stiahnite si inštalátor aplikácie softvérového telefónu X-Lite z adresy <http://www.slovanet.net/sk/xlite/>**




2. Po otvorení súboru a spustení inštalačného procesu Vás program informuje o inštalácii potrebných podporných programov (ak ich už nemáte nainštalované). **Pokračujte kliknutím na tlačidlo OK.**




3. Po nainštalovaní potrebných programov sa automaticky otvorí okno Sprievodca inštaláciou programu X-Lite, pokračujte kliknutím na tlačidlo **Next**.




4. V okne Licenčná zmluva si prečítajte podmienky zmluvy a ak súhlasíte, zaškrtnite voľbu **Súhlasím s podmienkami licenčnej zmluvy** (I accept the terms in the License Agreement). Pokračujte kliknutím na tlačidlo **Next**.




5. V okne Vyberte cieľový adresár **zvoľte miesto, kam chcete umiestniť program** a pokračujte kliknutím na tlačidlo **Next**.



6. V ďalšom okne **kliknite na tlačidlo Install**, čím sa spustí inštalácia programu.




7. Po ukončení inštalácie kliknite na tlačidlo **Finish**.



## Nastavenie prístupových údajov aplikácie X-Lite

1) Spustíme softvérový telefón:

Klikneme na tlačidlo "Softphone"  
a následne na tlačidlo "Account Settings".




2) Vyplníme nasledujúce polia:


- Account name: **zobrazovaný názov účtu**
- User ID: **užívateľské meno (vaše telefónne číslo)**
- Domain : **sip.slovanet.net**
- Password: **vaše SIP heslo**
- Display name: **zobrazované meno**
- Authorization user name: **vaše telefónne číslo**
- Nastavenie uložíme potvrdením tlačidla "OK".

- 3) Po úspešnej registrácii sa nám objaví stav Available v stavovom okne.


- 4) V nastaveniach je potrebné vypnúť funkciu IM/Presence ( v nastavení **softphone** ⇒ **account settings** ⇒ **account**).




- 5) V nastaveniach je potrebné prepnúť transport na UDP ( v nastavení **softphone** ⇒ **account settings** ⇒ **transport**).



- 6) V nastaveniach je potrebné vypnúť funkciu Send SIP keep-alives ( v nastavení **softphone** ⇒ **account settings** ⇒ **advanced**).



- 7) V nastaveniach je potrebné vypnúť funkciu Check for Voicemail ( v nastavení **softphone** ⇒ **account settings** ⇒ **Voicemail**).



8) **Hovor uskutočníme** zadaním telefónneho čísla v zadávacom riadku (riadok s výzvou Enter name or number) a následným kliknutím na tlačidlo „Call“.

9) **Hovor ukončíme** kliknutím na červené tlačidlo „End“



**Minimálne hardvérové požiadavky na využitie softvéru:**

<b>Processor</b>	Minimum: Pentium 4@ 2.4 GHz or equivalent Optimal: Intel Core Duo or equivalent, Video Card with DirectX 9.0c support
<b>Pamäť</b>	Minimum: 1 GB RAM Optimal: 2 GB RAM
<b>Hard Disk Space</b>	125MB
<b>Operačný systém</b>	Microsoft Windows XP Service Pack 3 Microsoft Windows Vista, 32-bits and 64-bits arch Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8 (Desktop mode) Mac OS X 10.7, 10.8 or 10.9
<b>Pripojenie</b>	IP network connection (broadband, LAN, wireless); Constant Internet connection
<b>Zvuková karta</b>	Full-duplex, 16-bit or use USB headset